

mount, smb

linux

mount

paquetería básica:

```
sudo apt-get install cifs-utils
```

para compartidos windows:

```
mount -t cifs //server/share -o username=username,password=password,sec=ntlm /punto/montaje
```

```
mount -t cifs //server/share -o credentials=/path/to/credenciales.txt,sec=ntlm /punto/montaje
```

```
mount -t cifs //server/share -o username=//username//,password=//password// /punto/montaje
```

para discos Lacie en red

```
mount -t nfs <ip>:/nas/NasDisk-0002/public /punto/montaje -o userame=usuario
```

para carpetas webdav

```
mount -t davfs http://<url>/webdav /punto/montaje
```

para disco RAM

```
mount -t tmpfs tmpfs /punto/montaje -o size=1024m
```

2 carpetas con el mismo contenido:

```
mount --bind /una/carpeta /otro/directorio
```

<https://unix.stackexchange.com/questions/198590/what-is-a-bind-mount>

/etc/fstab

es el fichero donde se especifican los FS que se montan automáticamente (o no) al arrancar

| destino | punto/montaje | tipoFS | opciones | 00 |
|---------------|---------------|--------|--|----|
| /server/share | /mnt/carpeta | smbfs | username= <i>username</i> ,password= <i>password</i> | 00 |
| /server/share | /mnt/carpeta | smbfs | credentials=/home/user/.smbpasswd | 00 |
| /server/share | /mnt/carpeta | smbfs | credentials=/home/user/.smbpasswd,uid=myuserid,gid=mygroupid | 00 |
| /server/share | /mnt/carpeta | smbfs | noauto,credentials=/home/mate/.smbpasslacie,dir_mode=0777,file_mode=0777 | 00 |

info sobre credenciales y problemas de montaje de solo lectura:

- [smbfs](#)

- http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Montar_comparticiones_remotas_usando_smbfs_y_cifs

mount options

- defaults: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async.

/via:

<https://man7.org/linux/man-pages/man8/mount.8.html#:~:text=defaults%20Use%20the%20default%20options,this%20section%20for%20more%20details>.

/etc/filesystems

Contiene la información de los sistemas de ficheros del sistema Si no existe /etc/filesystems, se busca /proc/filesystems Si /etc/filesystems contiene un * al final del fichero, se continua leyendo /proc/filesystems también hay más información de sistemas de ficheros (virtuales en este caso) en /etc/vfs

smb

server

- /etc/samba/smb.conf
- sudo service samba restart

client

- smbclient {-list, -l, -L}

para darle más seguridad y omitir las credenciales en la linea de comando:

```
mount -t cifs //server/share -credentials=/home/user/.smbpasswd /punto/montaje
```

o

```
smbmount //server/share /punto/montaje -o credentials=/home/user/.smbpasswd
```

el formato del fichero .smbpasswd (al que deberemos proteger de miradas ajenas con un CHMOD 600)(ojo con contraseñas con '*'):

```
username=joe  
password=bloggs
```

para conseguir que no solo root puede escribir en los puntos de montaje:

```
sudo chmod +s /usr/bin/smbmnt
```

macfuse

```
$ sshfs user@ip:/home/user folder Options:
```

- allow_other
- allow_recursion
- allow_root
- jail_symlinks

FS:

- sshfs
- ntfs-3g

[/etc/fstab](#)

```
user:pass@host:/dir/remote /dir/local sshfs volname=name,<options> 0 0
```

otros datos de interés

<http://fs-driver.org> → driver/programa para poder leer particiones EXT2 desde Windows
<https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:mount:start?rev=1648724333>

Last update: **31/03/2022 03:58**

