

secure boot, virtualbox

Para poder usar virtualbox en un ordenador con secure boot activo, se han de firmar los drv y añadirlos a la base de datos de firmas autorizadas.

1. comprobamos que no podemos añadir el driver de virtualbox: `sudo modprobe vboxdrv`
2. instalamos **mokutil**: `sudo apt install mokutil`
3. generamos una firma: `openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -keyout MOK.priv -outform DER -out MOK.der -nodes -days 36500 -subj «/CN=VirtualBox/»`
4. añadimos al kernel: `sudo /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/scripts/sign-file sha256 ./MOK.priv ./MOK.der $(modinfo -n vboxdrv)`
5. lo registramos para secure boot (nos pedirá una contraseña, será de 1 solo uso): `sudo mokutil --import MOK.der`
 - llegados a este punto, se supone que en el próximo reinicio debería aparecernos el menú para gestionar las keys de secure boot y que podríamos añadir una (la que hemos generado). En el caso del un Lenovo thinkpad no ha pasado, hay que entrar en el menú de Security → Secure Boot → Enroll DB.
 - como tampoco encontraba (o el sistema o yo) el fichero .der, lo he copiado en una USB (FAT16 o FAT32) y lo he importado desde allí.

/via:

<https://slimbook.es/tutoriales/linux/364-firmando-modulo-virtualbox-en-secureboot-uefi-solucion-a-kernel-driver-not-installed-rc-1908>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:seguridad:secureboot?rev=1632992450>

Last update: **30/09/2021 02:00**

