

# portainer

## docker

gestor de contenedores de Docker

## server

### docker-compose.yml

```
services:
  portainer:
    #image: portainer/portainer-ce:sts
    image: portainer/portainer-ee:2.40.0
    restart: always
    network_mode: host
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ./data:/data
    container_name: portainer
#   ports:
#     - 9443:9443
#     - 8000:8000 # Remove if you do not intend to use Edge Agents

# networks:
#   default:
#     name: portainer_network
```

## agent (in remote server)

- fijamos la IP interna:

### docker-compose.yml

```
name: portainer

services:
  agent:
    image: portainer/agent:sts
    restart: always
    networks:
      portainer_agent_net:
        ipv4_address: 172.20.0.5
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - /var/lib/docker/volumnes:/var/lib/docker/volumes
      - /:/host
    container_name: portainer-agent

networks:
```

```
portainer_agent_net:  
  ipam:  
    config:  
      - subnet: 172.20.0.0/16
```

- abrimos un tunel desde el servidor:

```
ssh -N -f -L 9002:172.20.0.5:9001 s4.fidmag.org  
# podemos localizarlo después con:  
ps aux | grep ssh  
# o eliminarlo directamente:  
fuser -k 9002/tcp
```

- configuramos el entorno en portainer server
- también se puede hacer a través de:

```
# Instalación (en Ubuntu/Debian)  
sudo apt install autossh  
  
# Crear el túnel persistente  
autossh -M 0 -f -N -o "ServerAliveInterval 30" -o "ServerAliveCountMax 3" -L  
9002:172.20.0.5:9001 usuario@IP-SERVIDOR-REMOTO
```

## otros comandos

- tunel activo?:

```
netstat -tunlp | grep 9002  
# O también:  
ss -tunlp | grep 9002
```

- ip contenedor:

```
docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}'  
portainer-agent
```

## agente

```
services:  
  portainer-agent:  
    image: portainer/agent:latest  
    container_name: portainer-agent  
    restart: always  
    volumes:  
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock  
#     - /var/lib/docker/volumes:/var/lib/docker/volumes  
    ports:  
      - "9001:9001"  
# IMPORTANTE: En entornos muy restrictivos, a veces requiere modo privilegiado  
    privileged: true
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:docker:portainer?rev=1781848672>

Last update: **18/06/2026 22:57**

