

# terraform variables

## input variables

- bloque declaración/valor por defecto:

```
variable "image_id" {
  type = string
}

variable "availability_zone_names" {
  type    = list(string)
  default = ["us-west-1a"]
}

variable "docker_ports" {
  type = list(object({
    internal = number
    external = number
    protocol = string
  }))
  default = [
    {
      internal = 8300
      external = 8300
      protocol = "tcp"
    }
  ]
}
```

- type (constraints) = bool, number, string, list(), set(), map(), object(), tuple([...])
  - default
  - description
  - validation {condition,error\_message} → en pruebas
- uso:

```
var.<NOMBRE_DECLARATIVO>
```

## asignación de valores en variables del módulo raiz (Root Module)

- mediante parámetro en el cli -var='<KEY>=<<VALUE>>'
- usando ficheros de definición de variables: \*.tfvars o \*.tfvars.json
  - que se pueden cargar automáticamente

```
image_id = "ami-abc123"
availability_zone_names = [
  "us-east-1a",
  "us-west-1c",
]
```

- **terraform.tfvars** o **terraform.tfvars.json**
- **\*.auto.tfvars** o **\*.auto.tfvars.json**

- o especificado como parámetro en el cli `-var-file=<<FILE.TFVARS>>`
- o en estos ficheros solo se realiza la asignación de la variable
- o los ficheros acabados en JSON se parsean como objeto

```
{  
  "image_id": "ami-abc123",  
  "availability_zone_names": ["us-west-1a", "us-west-1c"]  
}
```

- variables de entorno:
  - o cualquier variables que empiece por **TF\_VAR\_**
- orden de preferencia (orden en el cargan, el posterior prevalece al anterior):
  1. terraform.tfvars
  2. terraform.tfvars.json
  3. \*.auto.tfvars o \*.auto.tfvars, alfabéticamente
  4. -var o -var-file

## output

como valores de retorno de un módulo o recurso

## usos

- usos
  - o módulo hijo expone variables al módulo padre
  - o exponer variables en el cli en la ejecución de `terraform apply`
  - o cuando se usa **remote state**, los outputs pueden ser accesibles mediante **terraform\_remote\_state**:

```
data "terraform_remote_state" "vpc" {  
  backend = "remote"  
  
  config = {  
    organization = "hashicorp"  
    workspaces = {  
      name = "vpc-prod"  
    }  
  }  
}  
  
# Terraform >= 0.12  
resource "aws_instance" "foo" {  
  # ...  
  subnet_id = data.terraform_remote_state.vpc.outputs.subnet_id  
}
```

## declaración

```
output "instance_ip_addr" {  
  value = aws_instance.server.private_ip  
}
```

}

- **description:** string
- **sensitive:** [true | false] → oculta valores sensibles de la salida por consola, pero los mantiene en el estado
  - cuando se usa estado remoto, este se guarda en la memoria local del equipo
  - `terraform output [ [-j-son] [-no-color] [-state=<path_to_state_file>] ]`  
<NOMBRE> \* -state se ignora si se trabaja con **remote state** \* `terraform output password password = <sensitive>" ¿?`
- **depends\_on:**
  - list
  - como último recurso en caso de tener algún problema con esa variable y el orden de ejecución

## acceso

- mediante **module.output\_name**

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:terraform:variables?rev=1585126594>

Last update: **25/03/2020 01:56**

