

EC2

- Amazon Elastic Compute Cloud
- proporciona computación escalable (hacía arriba y abajo)

opciones de compra

- bajo demanda
 - ...
- instancias reservadas : 1 - 3 años
 - standard : no se puede modificar y la has de aguantar el tiempo contratado
 - convertible : permite alguna modificación
- instancias programadas : por franjas
 - ...
- instancias spot : necesito mucha capacidad de computación en un momento dado. Sobre el precio de «computación» (depende de la demanda) adquiero máquinas para realizar mi trabajo (batch)
 - ...
- hosts dedicados : máquina física solo para mi, accediendo incluso a ver el hardware asignado
- instancias dedicadas : máquina física solo para mi, pero no ves el hardware

tipos de instancias

- proposito general
- optimizada computacional
- optimiazada memoria
- optimizada acceso disco
- aceleración computacional

EBS

- Block Level Storage:
 - permite instalar OS
 - solo se puede atachar un EBS a una instancia EC2 de la misma AZ
- persistencia más allá de la máquina
- tipos:
 - General Purpose SSD (GP2) : 3 IOPS/GiB, siporta hasta 10000 IOPS y 160MG
 - Provisioned IOPS (IO1)
 - ...
- se pueden cambiar los volúmenes y el tipo on the fly
- para mover un volumen entre AZ o regiones, se hace un snapshot y se copia a la nueva zona

EBS Snapshots

- backups incrementales de S3
- no apto para aplicaciones que escriban a disco a menudo (BDD, por ejemplo)
- es una copia de un volumen en un momento dado
- AMI = imágenes de OS
- snapshots de volúmenes encriptados, lo están por defecto
- se pueden compartir snapshots con otras cuentas, pero han de estar desenscriptados

Security Groups

- es la primera barrera que separa la máquina del exterior
- existe por defecto en el VPC (no se puede borrar)
- STATEFUL : todo el tráfico establecido será permitido
 - por contra, en las ACL se ha de permitir la «ida» y la «vuelta»
- reglas de firewall inbound / outbound de ALLOW (todo denegado por defecto)
- inbound : ip, puerto, protocolo
- reglas por defecto del SG de por defecto:
 - permite todo el tráfico de entrada de otras instancias del mismo SG
 - permite todo el tráfico de salida
- reglas por defecto del SG creado por mi
 - no permite tráfico (ni entre las máquinas del mismo SG creado por mi)
 - hay que crear un regla específica para que se hablen entre ellas (a nivel global o específico)
 - puedes especificar IPs u otros SG
 - permite todo el tráfico de salida

EC2 Examen

- termination protection está deshabilitado por defecto
- EBS-backed instances : puede parar y volver a arrancar
 - por defecto estos volúmenes son eliminados al eliminar la máquina
- instance store-backed instance: ephemeral
 - Ephemeral : disco «local», al parar la máquina (como cada vez arranca en un hardware diferente) desaparece, al contra que los volúmenes EBS
- EBS root volumes son eliminados cuando se termina una máquina
- EBS root volumes por defecto de la AMI no puede ser encriptado
- EC2 User Data : running scripts

Laboratorio

- <https://ec2instances.info>

Step 3: Configure Instance Details

Configure the instance to suit your requirements. You can launch multiple instances from the same AMI, request Spot instances to take advantage of lower prices, or launch instances in an Auto Scaling Group to maintain a desired number of instances.

Number of instances	1	Launch into Auto Scaling Group
Purchasing option	☐ Request Spot instances	
Network	vpc-f68b279d (default)	Create new VPC
Subnet	No preference (default subnet in any Availability Zone)	Create new subnet
Auto-assign Public IP	Use subnet setting (Enable)	
Placement group	☐ Add instance to placement group.	
IAM role	None	Create new IAM role
Shutdown behavior	Stop	
Enable termination protection	☐ Protect against accidental termination	
Monitoring	☐ Enable CloudWatch detailed monitoring Additional charges apply.	
Tenancy	Shared - Run a shared hardware instance	

- IAM role : acceso a otros devices al asignarle un rol sin contraseñas ni keys
- Protected against accidental termination
- Enable CloudWatch detailed monitoring : métricas cada minuto, si no está activo, cada 5 (en este caso sin coste)
- Tenancy : compartido, dedicado o host dedicado

Step 3: Configure Instance Details

Tenancy	Shared - Run a shared hardware instance Additional charges will apply for dedicated tenancy.				
T2/T3 Unlimited	☐ Enable Additional charges may apply				
▼ Network interfaces					
Device	Network Interface	Subnet	Primary IP	Secondary IP addresses	IPv6 IPs
eth0	New network interface	subnet-0e1bb77c	Auto-assign	Add IP	Add IP
Add Device					
▼ Advanced Details					
User data	☒ As text ☐ As file ☐ Input is already base64 encoded (Optional)				

Step 4: Add Storage

Your instance will be launched with the following storage device settings. You can attach additional EBS volumes and instance store volumes to your instance, or edit the settings of the root volume. You can also attach additional EBS volumes after launching an instance, but not instance store volumes. [Learn more](#) about storage options in Amazon EC2.

Volume Type ⓘ	Device ⓘ	Snapshot ⓘ	Size (GiB) ⓘ	Volume Type ⓘ	IOPS ⓘ	Throughput (MB/s) ⓘ	Delete on Termination ⓘ	Encrypted ⓘ
Root	/dev/xvda	snap-0774bfadb11c2f468	8	General Purpose SSD (gp2)	100 / 3000	N/A	☒	Not Encrypted
Add New Volume								

- Encrypted: KMS (gestión y auditado)
- los volúmenes añadidos no tienen activado el Delete on Termination por defecto
- los volúmenes root si
- el usuario por defecto en las Amazon Linux AMI es **ec2-user**
- al crear la máquina podemos crear un par de keys nuevos (o usar existentes)
 - si usamos putty, hay que pasar el fichero **.pem** por el Putty Key Gen para generar el tipo de llave que Putty necesita para realizar la conexión
- `ls /dev/disk/by*`

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info: cursos: itformacion: awsassociate: ec2? rev=1538592155>

Last update: **03/10/2018 11:42**

