

# docker-compose

## comandos

- detached start

```
docker-compose up -d [service]
```

- `docker-compose up -d --scale <SERVICIO>=<NUM_CONT>`

- 

- 

## variables

- maneras de definir variables para usar en el fichero **docker-compose.yml**
- están ordenadas de menos prioritaria a más prioritaria:
  1. se puede definir un fichero **.env** con variables para usar en el **docker-compose**: `VARIABLE`
  2. se pueden usar variables definidas en el shell dentro del **docker-compose** : `${VARIABLE}`
  3. se pueden pasar variables desde la línea de comandos: `docker run -e <variable>=<valor>` o `docker run --e <variable>=<valor>`
  4. se pueden especificar otros archivos de variables y pasarlas desde la línea de comandos: `docker run --env-file <fichero>`

`.env`

```
# variables de entorno preceden a estas
# variables pasadas por línea de comando preceden a estas
# docker run --env <variable>=<valor>
# se pueden especificar otras variables en otros archivos
# docker run --env-file <fichero>
```

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor
MYSQL_DATABASE=xxxx
MYSQL_USER=xxxx
MYSQL_PASSWORD=xxxx
MYSQL_STORAGE_PATH=/home/mate/Docker/.storage/mysql/xxxx
```

- para pasar variables a los contenedores, se puede:
  - usar la sección **environment**, donde definimos la variable (y podemos setear o hace que recoga el valor del shell)
  - usar la sección **env\_file**, donde carga los valores desde un fichero externo
  - pasarlo por línea de comando con el parámetro **-e <VAR>[=<VALOR>]** y al igual que la sección **environment**, podemos setearlo directamente o dejar que coja el valor que haya en el shell
- para ver el resultado de aplicar varias configuraciones de variables y que se obtiene el resultado que se desea, podemos usar: `docker-compose config` y nos mostrará el fichero con el resultado final una vez hecha la conversión de las diferentes variables

- <https://docs.docker.com/compose/environment-variables/>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:docker:docker-compose:start?rev=1581807409>

Last update: **15/02/2020 14:56**

