

Windows 11

windows

sudo

- <https://www.profesionalreview.com/2025/04/24/comando-sudo-windows/>
- Configuración → sistema → para programadores → sudo → alineado (in line)

Deshabilitar Recorte en captura pantalla

- Configuración → Accesibilidad → Teclado → Usar la tecla imprimir pantalla para abrir la captura de pantalla

Cambiar menú contextual W11 a estilo W10

Evitar «Mostrar más opciones»: <https://consumer.huawei.com/mx/support/content/es-us15857712/>

1. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID
2. crear clave: {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}
3. crear subclave: InprocServer32
4. setear (sin valor, editar e intro) el Predeterminado

Evitar encriptación Bitlocker por defecto W11 24H2

- Hacer antes de instalación (en la pantalla de selección de país, pulsar **Shift+F10** y regedit
- Añadir clave registro en **Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\BitLocker:**

```
PreventDeviceEncryption DWORD32 1
```

/via: <https://elchapuzasinformatico.com/2024/05/windows-11-24h2-cifrado-bitlocker-ssd/>

Menú W10 en W11

- botón derecho barra tareas, ajustar a la derecha
- añadir clave registro DWORD **Start_ShowClassicMode** con valor a **1** en **HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced**
- reiniciar **Windows Explorer** en **Administrador de tareas** para aplicar cambios inmediatamente.

Arranque directo sin contraseña

- quitar pin o contraseña existente
- ejecutar **netplwiz** y desmarcar obligatoriedad de entrar con contraseña (no encontrado)

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/windows:w11:start?rev=1748347899>

Last update: **27/05/2025 05:11**

